Studio CDF

Manuel d'utilisation

CDF Carousel Manager

Carrousels d'images, de logos et de cartes, légers, en français et compatibles Divi.

Niveau 1 · Facile

Version 1.4.3 — 21 novembre 2026

Compatibilité WordPress 6.4 à 7.1 · PHP 8.2 ou plus · Divi 4 et 5

Support plugins@cdf-studio.com

Studio CDF

À lire d'abord

Nouveautés de la version 1.4.3

- **Menu « CDF Studio » harmonisé** : vos carrousels sont rangés dans **CDF Studio › Carrousels**, avec « Tous les carrousels », « Éléments de carrousel » et « Réglages », comme les autres extensions CDF Studio. La case **Afficher aussi dans le menu principal** remet le menu « Carrousels » dans la colonne de gauche. Lors de la mise à jour, elle est cochée pour vous : vous gardez votre menu habituel.
- **Marquage des copies** : chaque copie téléchargée porte un identifiant propre à sa licence (aucune donnée personnelle).
- **Extensions en double emploi** : si une autre extension de carrousels est active, un avis le signale (une fois, masquable).

> **À faire après la mise à jour**
>
> Rien. Vos carrousels, leurs éléments et leurs réglages sont gardés tels quels, et les anciens liens vers les réglages fonctionnent toujours. Pour un menu plus court, décochez « Afficher aussi dans le menu principal » (CDF Studio › Carrousels › Réglages). Vérifiez seulement que votre hébergement utilise PHP 8.2 ou plus (Outils › Santé du site › Infos › Serveur) : WordPress refuse la mise à jour si ce n'est pas le cas, et votre version actuelle continue de fonctionner.

À quoi sert CDF Carousel Manager

Il affiche des cartes qui défilent : logos de partenaires, services, réalisations, produits mis en avant. Chaque carte peut contenir une image, un titre, un sous-titre et un bouton avec un lien. Vous créez le carrousel une fois, puis vous collez son code court là où il doit apparaître.

Niveau d'expertise et installation

Niveau 1 · Facile Pour débutants WordPress : installer une extension, remplir des réglages, coller un code court. Aucun compte chez un service externe, aucune clé à créer.

Vous préférez que CDF Studio s'en charge ? **Installation par CDF Studio : 59 € TTC par site** — installation, activation de la licence, réglages de base, une page d'exemple, test et courte vidéo de prise en main. Le résultat dépend de votre hébergement : un questionnaire préalable permet de repérer un blocage avant de commencer (conditions générales de vente, article II.J).

Aperçu

Un bandeau de logos en défilement continu



Défilement continu, images en gris puis en couleur au survol, sur un site Divi (site de test de CDF Studio, apparence « S'adapter au thème »).

Démarrer

Installation

Ce qu'il vous faut : WordPress 6.4 ou plus, PHP 8.2 ou plus, un compte administrateur. Aucune autre extension n'est nécessaire.

1. **Achat** sur cdf-studio.com : vous recevez par e-mail le fichier ZIP (ne le décompressez pas), votre clé de licence et ce manuel. Ils restent disponibles dans votre espace client.
2. **Envoi** : dans WordPress, Extensions › Ajouter une extension › Téléverser une extension › Choisir un fichier › le ZIP › Installer maintenant.
3. **Activation** : cliquez Activer l'extension. L'extension apparaît dans le menu **CDF Studio › Carrousels** (Tous les carrousels, Éléments de carrousel, Réglages).
4. **Licence** : CDF Studio › Licences, collez votre clé (copiée depuis l'e-mail d'achat ou votre espace client) › Activer. La pastille passe à « Licence active ». C'est elle qui donne les mises à jour automatiques et le support.
5. **Vérification** : CDF Studio › Tous les carrousels s'ouvre sans message d'erreur. C'est prêt.

Déjà installée (1.3 ou 1.4.x) ? Extensions › Ajouter › Téléverser le ZIP de la 1.4.3, puis « Remplacer l'extension actuelle par celle que vous avez téléversée ». Rien n'est perdu. Ensuite, les mises à jour arrivent toutes seules dans Tableau de bord › Mises à jour.

Si l'activation de la licence échoue : vérifiez qu'il n'y a pas d'espace avant ou après la clé et que le nombre de sites de votre formule n'est pas atteint (espace client › Mes licences). Sinon, écrivez à plugins@cdf-studio.com avec l'adresse du site.

Sans clé ou après l'expiration de la licence, vos carrousels continuent de s'afficher : seules les mises à jour et le support s'arrêtent.

Liaisons externes : aucune. L'extension ne se connecte à aucun service tiers ; seuls la vérification de licence et les mises à jour contactent cdf-studio.com, depuis l'administration. Liaison avec une autre extension : CDF Médias, automatique (voir « Avec CDF Médias »).

Créer un carrousel

1. CDF Studio › Tous les carrousels › **Ajouter un carrousel** : donnez-lui un nom (il sert aussi aux lecteurs d'écran), réglez-le si besoin, puis **Publier**.
2. Dans la section **Éléments du carrousel** : **Ajouter plusieurs images** (une carte par image, avec le titre de l'image) ou **Ajouter un élément** (une carte complète : image, titre, sous-titre, lien, bouton).
3. Complétez les éléments si besoin (lien, bouton, ordre) : bouton **Modifier** de chaque ligne.
4. Copiez le code court (encadré **Code court**, bouton Copier) et collez-le dans votre page.



La liste des éléments d'un carrousel et le bouton « Ajouter plusieurs images ».

> **Ajouter plusieurs images, pas à pas.** Enregistrez d'abord vos réglages (bouton Mettre à jour). Cliquez Ajouter plusieurs images › la médiathèque s'ouvre › cliquez chaque image voulue (ou Téléverser des fichiers pour en ajouter) › **Ajouter au carrousel**. La page se recharge avec le message « 4 éléments ajoutés au carrousel ». Les nouveaux éléments se placent après les existants (ordre 10, 20, 30…). Le titre et le texte alternatif viennent de la médiathèque : renseignez-les là-bas (Médias › l'image › Texte alternatif).

Mettre en page


Insérer le carrousel dans une page

Où	Comment
Divi 5 ou Divi 4	Ajoutez un module Code (ou Texte) et collez `[cdf_carousel id="16"]` (le numéro est celui de votre carrousel).
Éditeur de blocs	Ajoutez un bloc Code court et collez le code.
Éditeur classique	Collez le code dans le texte de la page.
Modèle de thème, widget	Collez le code court dans un module ou un widget Texte. Les fichiers du carrousel se chargent alors en bas de page.

Vous pouvez mettre plusieurs carrousels sur une même page.

Les éléments

Champ	À quoi il sert
Titre	Le nom affiché sous l'image (et texte alternatif de secours de l'image).
Image mise en avant	L'image de la carte, depuis la médiathèque. Renseignez son « texte alternatif » dans la médiathèque : il est repris.
Sous-titre	Une courte phrase.
URL du lien · Nouvel onglet	Le lien de l'image et du bouton.
Texte du bouton	Laisser vide = pas de bouton.
Marge autour de l'image	Utile pour des logos qui touchent les bords.
Ordre	Du plus petit au plus grand, de gauche à droite.
Carrousel (colonne de droite)	Le carrousel dans lequel l'élément s'affiche.




La fiche d'un élément (capture de la version 1.4.0, écran inchangé).

Régler

Les réglages d'un carrousel

Section	Réglages
Disposition	Éléments visibles sur ordinateur, tablette, mobile.
Défilement	Effet (défilement, coverflow, fondu), espacement, hauteur maximale des images (jamais rognées), boucle infinie, flèches, points, lecture automatique, pause au survol, délai entre deux diapositives, durée de l'animation.
Défilement continu nouveau	Les éléments glissent sans arrêt. La « durée de l'animation » règle la vitesse : plus elle est longue, plus c'est lent (500 ms par défaut, essayez 800 à 1 200 ms pour des logos). Fonctionne avec l'effet « Défilement » ; les points de navigation sont alors masqués.
Images en gris nouveau	Les images s'affichent en gris et reprennent leurs couleurs au survol ou au clavier.
Ordre & disposition	Ordre image / titre / sous-titre / bouton dans chaque carte, différent par écran si besoin ; alignements ; hauteur uniforme des cartes.
Couleurs	« Suivre l'apparence générale » ou « Couleurs propres à ce carrousel ».
Sous-titre, Titre	Taille par écran, graisse, alignement, couleur (couleurs propres).
Bouton	Taille, style plein / contour / texte seul, arrondi, alignement, couleurs et couleurs au survol.
Navigation	Couleur des flèches et du point actif (couleurs propres).



La section Défilement avec les deux nouvelles options (site de test).

> **Bon à savoir** : sans défilement continu, s'il y a moins d'éléments que d'éléments visibles, le carrousel s'affiche sans défiler (pas de flèches ni de points). Pour les visiteurs qui ont demandé moins d'animations dans leur appareil, la lecture automatique et le défilement continu sont coupés : ils font défiler à la main.

Apparence

L'apparence générale

CDF Studio › Carrousels › Réglages. Elle s'applique aux carrousels réglés sur « Suivre l'apparence générale » (flèches, points, boutons, couleur des textes et police). Les mêmes choix existent dans toutes les extensions CDF Studio.

Choix	Résultat
S'adapter au thème	Reprend la couleur principale de Divi ou de votre thème et la police du site. Rien à régler.
Charte CDF Studio	Pétrole, or et noir ; titres en Playfair Display, texte en Inter. Les polices (41 Ko) sont livrées avec l'extension : aucun appel à Google Fonts.
Comme mes autres extensions CDF	La même apparence qu'une autre extension CDF du site réglée en « Personnalisé » (par exemple CDF Témoignages).
Personnalisé	Vos couleurs (principale, texte sur la couleur, texte, fond), l'arrondi et la police.



CDF Studio › Carrousels › Réglages, avec les libellés communs à la gamme (site de test).

Où trouver l'extension dans le menu

Case « Afficher aussi dans le menu principal »	Menu
Décochée (nouvelle installation)	Tout est dans **CDF Studio** : Carrousels (réglages), Tous les carrousels, Éléments de carrousel.
Cochée (mise à jour depuis une version précédente)	En plus, un menu **Carrousels** dans la colonne de gauche, avec les mêmes entrées.

La case est en bas de CDF Studio › Carrousels › Réglages, et sur la tuile de l'extension dans CDF Studio › Accueil. C'est le même réglage aux deux endroits.



La case « Afficher aussi dans le menu principal », en bas des réglages (site de test).

Si vous désinstallez l'extension

Par défaut, vos carrousels et leurs éléments sont gardés. Cochez **Tout supprimer à la désinstallation** pour les effacer définitivement au moment de la suppression de l'extension. Les images de la médiathèque restent toujours.

Bon à savoir

Vitesse, référencement, vie privée

- Rien n'est chargé sur les pages sans carrousel. Sur une page avec carrousel : un script de défilement (Swiper, réduit aux fonctions utilisées, 92 Ko non compressé, environ 27 Ko transférés) et un petit script d'initialisation, différés ; les polices de la charte seulement en mode « Charte CDF Studio ».
- Images, titres et liens sont dans la page elle-même : Google et les moteurs à IA les lisent sans JavaScript.
- Aucune ressource externe, aucun cookie, aucune donnée de visiteur collectée.
- Compatible avec les caches de page (LiteSpeed, WP Rocket…). Après un changement dans CDF Studio › Carrousels › Réglages, les caches courants sont vidés automatiquement ; après

la modification d'un carrousel, videz le cache si la page ne change pas.

- Langue : les textes de l'extension sont en français. Sur un site en anglais, le carrousel fonctionne normalement ; les annonces pour lecteurs d'écran restent en français.

Avec CDF Médias

Si l'extension CDF Médias est installée, elle sait d'elle-même quelles images servent à vos carrousels. Rien à régler, rien à relier.

Dans CDF Médias	Ce que vous voyez
Image d'un élément publié	« Utilisée », avec « Carrousel « Partenaires » — élément « Logo A » » et le lien pour modifier l'élément.
Image d'un élément en brouillon, sans carrousel ou dont le carrousel est à la corbeille	« Probablement inutilisée » : elle n'est affichée nulle part pour l'instant. Vérifiez avant de la supprimer.

Pour voir les libellés après la mise à jour : CDF Médias › Analyser (l'analyse fait partie de la version premium de CDF Médias). Sans CDF Médias, cette fonction ne fait rien et ne charge rien.

Extensions à ne pas utiliser en même temps

Extension	Pourquoi et quoi faire
Smart Slider 3, MetaSlider, Slider Revolution, WP Carousel, Logo Carousel	Double emploi : ils font aussi des carrousels. Un avis s'affiche (une fois, masquable) quand l'un d'eux est actif. Désactivez-le si vous ne vous en servez plus, sinon gardez un seul outil de carrousel par page.

Aucune incompatibilité connue à ce jour. CDF Carousel Manager fonctionne avec les autres extensions CDF Studio ; avec CDF Pop-up, le défilement se met en pause pendant qu'une fenêtre est ouverte.

Questions fréquentes

Le carrousel n'apparaît pas.

Vérifiez que le carrousel est publié et qu'il a au moins un élément publié et assigné. Connecté en éditeur, un message s'affiche à la place du carrousel pour expliquer le problème.

Le défilement continu ne bouge pas.

Vérifiez que l'effet est « Défilement » et qu'au moins deux éléments sont publiés. Le défilement s'arrête quand la souris est dessus (« Pause au survol ») et pour les visiteurs qui limitent les animations.

Je vois « [cdf_carousel id=…] » en texte dans Divi.

Collez le code dans un module Code ou Texte, pas dans un titre ou un bouton.

Mes couleurs ne changent pas.

Le carrousel est sans doute sur « Couleurs propres à ce carrousel » : ouvrez-le › Couleurs. Videz ensuite le cache de votre site si besoin.

Mes logos sont coupés.

Augmentez « Hauteur image max » ou la « Marge autour de l'image » de l'élément : les images ne sont jamais rognées.

Que se passe-t-il si ma licence expire ?

Vos carrousels restent affichés ; les mises à jour et le support s'arrêtent jusqu'au renouvellement (14 jours de grâce).

CDF Carousel Manager est conçu et développé par CDF Studio — cdf-studio.com

Support : plugins@cdf-studio.com

Facebook Instagram LinkedIn Studio CDF Delphine Pirlet Fiche Google

Satisfait de l'extension ? Votre avis aide d'autres personnes à nous trouver.

Laisser un avis Google

CDF Studio™ est une marque de Coach de Filles SRL (marque en cours d'enregistrement). © 2026 CDF Studio.
Les captures proviennent du site de test de CDF Studio.